

プリンタスプーラを強制削除する方法

①[スタートメニュー]から[コントロールパネル]を開いて[管理ツール]を開きます。 ②[サービス]アイコンをクリックして[サービス]を開きます。



③一覧の中からPrint Spoolerを選択して、サービスの停止をクリックします ④「Print Spooler」の[状態]の表示が「開始」から空欄に変わります



⑤¥WINDOWS¥system32¥spool¥PRINTERSを開きます。 ⑥フォルダ内のデータを選択してすべて削除します





⑦①~②の動作を同様に行って[サービス]を開きます。 ⑧一覧の中からPrint Spoolerを選択して、左肩にある[サービスの開始]をクリックします

急 サービス					×
ファイル(E) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)					
🍓 サービス (ローカル) 🐁 サービス (ローカル)					
Print Spooler	名前 /	説明	状態	スター	1
	OfficeScanNT Liste		開始	自動	
<u><u><u><u><u></u></u><u><u><u></u></u><u><u></u><u><u></u><u></u><u><u></u><u></u><u></u><u><u></u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u></u></u></u></u></u></u>	OfficeScanNT Pers		開始	自動	
	CfficeScanNT Real		開始	自動	
	OPIFolder Service		開始	自動	
ノ理連目は刷をするた例に、ファイルを読みか。 ですモリロネの人・キオ	∿∿ 🏶 Performance Logs a	あらか		手動	
C / C/C/Billiod 98	Plug and Play	ユーザ	臂顶台	自動	
	Portable Media Seri	Retrie.		+動	1
	Ma Protected Sterres	Sinte	00%	自動	ų
	AB OF DECKED STOLARS	101E	WD4	日動	
	Stand OR Option	Q00	月月九4	テ要の	
	Ballemote Access Au	プログ	191240	手動	
	Remote Access Co.	ネット	周期的公	手動	
	Remote Desktop H.	UE	Contract (手動	
	Remote Procedure	エンド	開始台	自動	
	<			>	



⑨パソコンを再起動すると終了です。