Windows11において更新プログラムによる不具合

症状 USB出力でデータが出力されない

対処法 該当の更新プログラムのアンインストール

1 「スタート」→「設定」をクリックします

| ピン留め済み | | | | すべて | (のアプリ > |
|-----------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| C Edge | Word | Excel | PowerPoint | x-11 | カレンダー |
| Microsoft Store | 74 1- | () 設定 | Microsoft 365 (Office) | Solitaire & Casual Games | Adobe Expres |
| Spotify | Disney+ | Xbox | Microsoft Clipchamp | Prime Video | TikTok |
| おすすめ | | | | | その他 > |
| ; | | | A | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2 「Windows Update」をクリックします



3 「更新の履歴」をクリックします

| ← 設定 | | - 🗆 × |
|---|---|-----------|
| | Windows Update | |
| 設定の検索 Q | 更新プログラムは、2024/07/05まで一時停止しています 更新プログラムは、2024/07/05まで一時停止しています | 更新の再開 |
| ☆ ホーム | その他のオブション | |
| Bluetooth とデバイス | 利用可能になったらすぐに最新の更新プログラムを入手する セキュリティ以外の最新の更新プログラム、修正、機能強化がロールアウトされたら、いち早く入手しましょう。詳細情報 | 77 💽 |
| ネットワークとインターネット 個人用設定 | 00 更新の一時停止 | 1 週間の延長 ~ |
| アプリ アカウント | ⑤ 更新の履歴 | > |
| 5 時刻と言語 | 詳細オプション 詳細オプション 影信の厳悪化、オブションの更新プログラム、アクティブ時間、その他の更新設定 | > |
| ∞ ゲーム ★ アクセシビリティ | Windows Insider Program Windows のプレビュー じルモシストして、新しい機能と更新プログラムのフィードバックを共有できます | > |
| プライバシーとセキュリティ | | |
| 6 Windows Update | 2 Windows Update は、二酸化炭素排出量の削減に取り組んでいます。 詳細情報 | |
| | ▲ ヘルブを表示 フィードバックの送信 | |

4 「更新プログラムをアンインストールする」をクリックします

| ← 設定 | | - • × |
|---|--|-------|
| • | Windows Update > 更新の履歴 | ^ |
| 設定の検索 9. | 2023-11 x64 ペース ジステル用 Windows 11 Version 23H2 更新プログラム (K84023057) | 詳細情報 |
| ☆ ホーム | 2023-010 10 エニビイフスト・Netwark 2023-10 x64 (K85031225) 向け Windows 11 用. NET Framework 3.5、4.8 および 4.8.1 の累積的な更新プログラム 2024/03/07 に正しくインストールされました | 詳細情報 |
| システム Bluetooth とデバイス | 2023-10 x64 ペース システム用 Windows 11 の黒横更新プログラム (KB5031358) 2024/02/27 に正しく1/3スールされました | 詳細情報 |
| ネットワークとインターネット | 2023-10 x64 ペース ジステム用 Windows 11 更新プログラム (KB4023057) 2024/02/27 に正しく1/ンストールされました | 詳細情報 |
| ✓ 個人用設定 | 2022-08 x64 ペース システム用 Windows 11 のセキュリティ更新プログラム (KB5012170) 2024/02/26 に正しくシストールされました | 詳細情報 |
| アカウント | ドライバー更新プログラム (12) | ~ |
| 時刻と言語 | 定義更新プログラム(2) | ~ |
| サーム アクセシビリティ | | |
| プライバシーとセキュリティ | その他の更新プログラム (5) | ~ |
| 6 Windows Update | 関連設定 | |
| | 1 更新プログラムをアンインストールする | > |
| | と、回復 | > |
| | ④ 八儿ブを表示 | |

- 5 該当プログラムがあるか確認し、「アンインストール」をクリックします Windows11 KB5039212 (2024/7/1現在確認できている更新プログラム)
- ※ 該当プログラムが表示されいてない場合

更新プログラム(KB5039302)をアンインストール、PCの再起動後 該当プログラム(KB5039212)があるかご確認ください

| ← 設定 | | - 🗆 X |
|---|---|----------|
| • | Windows Update > 更新の履歴 > 更新プログラムをアンインストールする | 5 |
| 設定の検索 Q | 2 件の更新プログラムが見つかりました | |
| ☆ ホーム | Feature Update for Windows 11 23H2 via Enablement Package i ⁸⁸⁴⁷⁰⁷⁷¹) Microsoft Windows Microsoft Corporation 2024/03/16と(ワストールを作ました | アンインストール |
| Bluetooth とデバイス | Microsoft Windows (K85037771)の セキュリティ更新プログラム Microsoft Windows Microsoft Corporation 2024/05/16 ビゲノストールされました | アンインストール |
| ネットワークとインターネット / 個人用設定 | ▲ | |
| עליד 👔 | | |
| アカウント 時刻と言語 | | |
| 𝔅 𝔅–𝔅 | | |
| ★ アクセシビリティ | | |
| プライパシーとセキュリティ 3 Windows Update | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

6 「アンインストール」をクリックします

| Windows Update > 更新の履歴 > 更新プログラムをアンインストールする -============================= | | | |
|--|---|---|------------------------------------|
| 住在の映解 Q | • | Windows Update > 更新の履歴 > 更新プログラ - 細の更新プログラムをアンインストールできません。 | ムをアンインストールする |
| ホーム | 設定の検索 Q | 2 件の更新プログラムが見つかりました | |
| 20日本 Biuetooth とアパイス Microsoft Windows (K85037771)のセキュリアィ変動プログラム Microsoft Windows Microsoft Graponiton 2004/05/16 E/12A1-162h.al.と 20更新プログラムとその開催機能アソイジン トルされます。 イ 個人用設定 ヘルプを表示 アソイソストー プリ ・ ヘルプを表示 アブリ ・ ・ プトル ・ ・ プトル ・ ・ アクリント ・ ・ プリ ・ ・ アクリント ・ ・ アクリント ・ ・ プリント ・ ・ アクリント ・ ・ アンリント ・ ・ アンリント ・ ・ アンリント ・ ・ アンリント ・ ・ アンリ | ☆ ホーム | Feature Update for Windows 11 23H2 via Enablement Package ("issococci") Microsoft Windows Microsoft Corporation 2024/05/16 (2/27/mil/2ftst);2; | アンインストール |
| マクリークシェイソターネット (個人用設定 マフリ アカリント (助力)と言語 ボーム アクセンピリアイ | 8 Bluetooth とデバイス | Microsoft Windows (KB5037771)のセキュリティ更新プログラム Microsoft Windows Microsoft Corporation 2024/05/16 にインストールされました | この更新プログラムとその間違情報はアンインス トールされます。 |
| アプリ アカント 時利と言語 ゲーム アクセンビリアイ | マットワークとインターネット ✓ 個人用設定 | ヘルプを表示 | 1-11-11 |
| アカウント 時刻と言語 ゲーム アクセンゼリティ | עליד | | |
| ・ | アカウント 時刻と言語 | | |
| アクセンビリティ | ● ブーム | | |
| | 🏋 アクセシビリティ | | |
| 757/19-20421077 | ブライバシーとセキュリティ | | |
| Windows Update | Windows Update | | |

7 PC再起動

更新プログラムをアンインストールした後は PCの再起動を必ず行ってください

8 Windowsのアップデートについて

アンインストールしてもWindowsが自動的にアップデートを行う場合があるため、 同症状が出た場合は再度上記作業を実施してください Windowsの更新を止める方法もありますので念のためご案内いたします

9 Windows Updateを一時停止する方法

「更新の一時停止」をクリックします

※右側のボタンより延長期間を選択できます

| ← 設定 | | - 🗆 × |
|---------------------------|--|--------------|
| • | Windows Update | |
| 設定の検索 | | 更新の再開 |
| ☆ #-4 | その他のオプション | |
| 🔜 システム | - 利田可能になったこさんに来知の西部ゴロバラノを入手する | |
| 😣 Bluetooth とデバイス | マオカリラムになったシライになるのシュークシスとアイチョン セキュリティ以外の最新の更新プログラム、修正、機能強化がロールアウトされたら、いち早く入手しましょう。詳細情報 | 77 |
| マネットワークとインターネット | | ▲ 3700 07% E |
| 🥖 個人用設定 | | 「国間の延長 ◇ |
| עילית 👔 | 「「更新の履歴 | > |
| アカウント | | |
| 時刻と言語 | ② 詳細オプション ③ ■記憶の最適化、オブションの更新ブログラム、アクティブ時間、その他の更新設定 | > |
| ● プーム | | |
| 🏋 アクセシビリティ | Windows Insider Program Windows のブレビュービルドを入手して、新しい機能と更新プログラムのフィードバックを共有できます | > |
| プライバシーとセキュリティ | | |
| 🛛 🕄 Windows Update | 💱 Windows Update は、二酸化炭素排出量の削減に取り組んでいます。 詳細情報 | |
| | 👰 ヘルプを表示 | |
| | ₽ フィードバックの送信 | |
| | | |
| | | |
| | | |