


Windows10において更新プログラムによる不具合


症状 USB出力でデータが出力されない

対処法 該当の更新プログラムのアンインストール

- 1 「スタート」 → 「設定」 をクリックします



- 2 「更新とセキュリティ」 をクリックします



3 「Windows Updateの更新の履歴を表示する」をクリックします



4 「更新プログラムをアンインストールする」をクリックします



5 該当プログラムをダブルクリックでアンインストールします


Windows10 KB5039211

(2024/7/1現在確認できている更新プログラム)

※ 該当プログラムが表示されていない場合

更新プログラム (KB5039299・KB5039865) をアンインストール、PCの再起動後

該当プログラム (KB5039211) があるかご確認ください



6 PC再起動

更新プログラムをアンインストールした後は

PCの再起動を必ず行ってください

7 Windowsのアップデートについて

アンインストールしてもWindowsが自動的にアップデートを行う場合があるため、同症状が出た場合は再度上記作業を実施してください

Windowsの更新を止める方法もありますので念のためご案内いたします

8 Windows Updateを一時停止する方法

「更新を7日間一時停止」をクリックします

