



下記のメッセージが表示され Windows7 ドライバーが正常にインストールできなかった場合には、以下の回避方法をお試しください。(SV-15 を例に説明します)




- ① [スタート]→[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]→[デバイスとプリンター]内の【未指定】枠内のアイコンの上で右クリックし、プロパティ画面を開きます。




- ② 下記プロパティ画面が開いたら「ハードウェア」タブに切り替え、「デバイスの機能」欄の [ 機器名 ] (ここでは「SV-15」) をダブルクリックし、次の画面を開きます。



- ③ ②の手順で下記のように [設定の変更] ボタンが表示されている場合は、ボタンをクリックし表示を消してください。(ボタンの表示がなかった方は、④の手順へお進みください。)




- ④ [ドライバー] タブに切替え、[ドライバーの更新] ボタンをクリックします。




! ご注意

③の手順で、ボタンが表示されている状態のままこの操作を行おうとしても、[ドライバーの更新] ボタンがグレーアウトしクリックすることができません。ご注意ください。


- ⑤ [ドライバーソフトウェアの更新] 画面が開き、枠内にダウンロードしたドライバーが表示されているか確認し [次へ] ボタンをクリックします。表示されていない場合は [参照] ボタンをクリックし、[フォルダーの参照] 画面にてソフトウェアを検索してください。



⑥ [ドライバーソフトウェアの更新] 画面が開いたら、下段『コンピュータを参照して…』をダブルクリックします。



⑦ 下記警告画面が表示されたら、下段『このドライバーソフトウェアをインストールします』をクリックします。



インストールが完了すれば作業完了です。